

Tiffin – TOOLS IBS Error Fix untuk Windows 7

Fail – fail yang diperlukan:

MSADODC.OCX

MSFLXGRD.OCX

MSDATGRD.OCX

Visual Basic 6.0 Full Runtime 2.0.zip


NOTA: Login sebagai administrator dan ‘disable’ perisian antivirus buat sementara waktu.


Setelah selesai install TiffinTOOLS – IBS, ada kemungkinan pelbagai error akan timbul yang memerlukan fail – fail OCX apabila hendak digunakan. Ini disebabkan oleh:

- a) Fail – fail tersebut tidak ada di dalam PC; atau
- b) Fail ada di dalam PC tapi tidak di daftarkan.

Di samping itu, TiffinTOOLS – IBS memerlukan bantuan VB6 Full Runtime untuk kelancaran perisian.


Untuk mengatasi masalah ini:

1. Copy msadodc.ocx, msflxgrd.ocx dan msdatgrd.ocx ke:
 - a. Untuk PC Windows 32 – bit, copy ke C:\Windows\System32
 - b. Untuk PC Windows 64 – bit, copy ke C:\Windows\SysWOW64
2. Tekan butang **Start**  yang terdapat di sebelah bawah kiri skrin. Taip **cmd** dalam kotak dialog *Search program and files*. Right click pada **cmd.exe** dan pilih **Run as administrator**.
3. Sebuah pop – up window akan terpapar seperti imej di bawah. Pastikan ia berada dalam mod “Administrator”.




4. Untuk mendaftarkan fail – fail ocx, taip:
 - a. Untuk Windows 32 – bit:
 - i. **regsvr32 c:\windows\system32\MSADODC.OCX**
 - b. Untuk Windows 64 – bit:
 - i. **regsvr32 c:\windows\SysWOW64\MSADODC.OCX**

Apabila selesai menaip command di atas, tekan butang “Enter”. Sebuah window akan terpapar seperti di bawah yang menyatakan fail anda telah berjaya di daftarkan.



Jika ada error, periksa semula command tersebut seperti tersalah huruf dan simbol.

Nota: Command tidak case sensitive, dan terdapat ruang antara regsvr32 dan C:\Windows...



5. Apabila fail telah selesai di daftarkan, ulangi proses di atas untuk fail – fail berikutnya:
 - a. Windows 32 – bit
 - i. **regsvr32 c:\windows\system32\MSFLXGRD.OCX**
 - ii. **regsvr32 c:\windows\system32\MSDATGRD.OCX**
 - b. Windows 64 – bit
 - i. **regsvr32 c:\windows\SysWOW64\MSFLXGRD.OCX**
 - ii. **regsvr32 c:\windows\SysWOW64\MSDATGRD.OCX**

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601.1
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>regsvr32 c:\windows\SysWOW64\MSADODC.OCX
C:\Windows\system32>regsvr32 c:\windows\SysWOW64\msflxgrd.ocx
C:\Windows\system32>regsvr32 c:\windows\SysWOW64\msdatgrd.ocx
C:\Windows\system32>
```

Figure 1: Fail - fail yang telah di daftarkan di command prompt

6. Apabila selesai, window boleh ditutup
7. Kemudian, double click VB6 Full Runtime Setup.exe
8. Ikuti arahan di dalam installer dan tekan butang Finish untuk tamatkan installation.

Testing:

Setelah selesai installation:

1. Buka perisian TiffinCAD.
2. Click butang *Load and calculate part 2,3 and summary*.
3. Kemudian click butang summary.
4. Jikalau tiada sebarang error berkaitan dengan Windows timbul, installation telah berjaya.

NOTA: Jika tiada ikon – ikon untuk TiffinTOOLS – IBS, sila rujuk Installation Guide yang terdapat di dalam CD TiffinCAD ArCADia.

Jikalau terdapat sebarang error yang tidak dinyatakan di dalam manual ini, sila email kepada kami mengenai keterangan error tersebut berserta screen shot error ke info@innovacia.com.my